

Jak zabezpieczyć materiał do badania genetycznego po poronieniu w domu?

To trudny moment i nie musisz wiedzieć wszystkiego. Poniżej znajdziesz najważniejsze kroki - a jeśli czegoś nie wiesz, po prostu zadzwoń.

KROK PO KROKU - jak zabezpieczyć materiał poronny

1



Przygotuj:
sterylny pojemnik
(np. taki jak na mocz),
sól fizjologiczną
i rękawiczki.

2



Wlej
do pojemnika 30 ml
soli fizjologicznej.

3



Pobrany materiał
włóż do pojemnika
z solą fizjologiczną
i szczelnie go zakręć.

4



Opisz pojemnik
swoim imieniem,
nazwiskiem i datą,
zabezpiecz dodatkowo
np. taśmą klejącą, folią
spożywczą, plastrem
lub parafilmem.

5



Przechowuj pojemnik
w lodówce (4-8°C) do
czasu przekazania go
kurierowi lub
dostarczenia do
laboratorium.

WYSYŁKA: Zamów odbiór tak, aby próbka nie czekała przez weekend. Latem (powyżej 20°C) obłóż pojemnik wkładami chłodzącymi z apteki - kurier nie przewozi próbek w lodówce.

Na co zwrócić uwagę



Brak materiału płodu.
Sama krew lub tkanki matki
nie wystarczą do badania.
Jeśli nie masz pewności -
zabezpiecz większą ilość
materiału.



Formalina.
Niszczy DNA i uniemożliwia
badanie. Próbka musi być
w soli fizjologicznej.



Niedokręcony pojemnik.
Płyn może się rozlać podczas
transportu.



Zbyt wysoka temperatura.
Przechowuj w lodówce,
4-8°C.

Najlepszym materiałem do badań genetycznych jest:



Kosmówka



Kosmki kosmówki



Pępowina



Fragmenty tkanek
płodu



Przypiępowinowe
fragmenty łożyska



Pęcherzyk płodowy

Rodzaje badań genetycznych na materiale poronnym

Określenie płci genetycznej:



- badanie **chromosomów X i Y**
- **pozwala skorzystać z praw po poronieniu**
- materiał w soli fizjologicznej lub bloczek parafinowy

Badanie wad genetycznych metodą QF-PCR



- **wybrane chromosomy:** 13, 15, 16, 18, 21, 22 oraz X i Y,
- materiał w soli fizjologicznej lub bloczek parafinowy

Najczęściej wybierane

Badanie wad genetycznych metodą MLPA



- **wszystkie 23 pary chromosomów (46 chromosomów)**
- **najszerzy zakres badania**
- materiał w soli fizjologicznej

Nie wiesz, co robić? Zadzwoń - pomożemy krok po kroku **665 761 161**
Pod tym numerem możesz też bezpłatnie zamówić zestaw do zabezpieczenia
materiału. Nie musisz nic wiedzieć wcześniej ani do niczego się zobowiązywać.

665 761 161

pon.- czw. 7:00 - 18:00 | pt. 7:00-17:00
| sb. 9:00- 17:00